


Procedura d'installazione Rhinoceros

Andare sul sito

<https://www.rhino3d.com/it/download/>

per scaricare la versione 7 di Rhinoceros adatta al proprio sistema operativo (windows o mac) cliccando su uno dei due link evidenziati in figura



rhino3d.com/it/download/

Rhino® acquista download galleria funzionalità notizie comunità formazione supporto risorse accedi

Download

Per Windows

Installazione completa


- **Rhino 7 Per Windows - Valutazione** - Prova questa versione completa per 90 giorni. Dopo questo periodo, non sarà consentito nessun ulteriore salvataggio e non sarà più possibile usare nessun plug-in, a meno che non venga acquistata una licenza.
- **Rhino 7 per Windows** - Richiede un codice di licenza.

Per Mac

Installazione completa

- **Rhino 7 per Mac - Valutazione** - Prova questa versione completa per 90 giorni. Dopo questo periodo, non sarà consentito nessun ulteriore salvataggio e non sarà più possibile usare nessun plug-in, a meno che non venga acquistata una licenza.
- **Rhino 7 per Mac** - Richiede una licenza di licenza.

Dopo aver cliccato su uno dei due link, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale per scaricare il file di installazione



Rhino - Download - Rhino 7 per x

rhino3d.com/download/rhino-for-windows/7/latest

Rhino3d®
progetta, modella, presenta, analizza, realizza...

cerca

acquista download galleria funzionalità notizie comunità formazione supporto risorse accedi

Download di Rhino 7 per Windows

7.14 Release 2022-1-10 | 285.2 MB | Leggi registro modifiche

Questa è la versione completa. Per eseguirla, occorre acquistare una licenza. Vuoi provare Rhino per Windows o invece Rhino per Mac?

Requisiti:

- Windows 8.1 o Windows 10 a 64 bit.
- [Dettagli...](#)


Inserisci l'indirizzo e-mail per il download:

e-mail:

Viene effettuata l'iscrizione alla nostra newsletter. Per annullare l'iscrizione e informazioni su come vengono protetti i dati di carattere personale, consultate: [Info privacy](#) sulla privacy.

Avanti >

Eventualmente verificare i requisiti necessari per l'installazione del software e procedere con il download



Rhino - Download - Rhino 7 per x

rhino3d.com/download/rhino-for-windows/7/latest

Rhino3d®
progetta, modella, presenta, analizza, realizza...

cerca

acquista download galleria funzionalità notizie comunità formazione supporto risorse accedi

Download di Rhino 7 per Windows

Rhino 7 (Commerciale) | 285.2 MB | Leggi registro modifiche

Questa è la versione completa. Per eseguirla, occorre acquistare una licenza. Vuoi provare Rhino per Windows o invece Rhino per Mac?

Requisiti:

- Windows 8.1 o Windows 10 a 64 bit.
- [Dettagli...](#)

Scarica Italiano ora

- oppure -


Seleziona un'altra lingua

Eseguire il file appena scaricato (rhino_it-it_7.14.22010.17001.exe). Al termine del processo di installazione procedere al riavvio del computer come indicato in figura.



[Per i prossimi step il computer deve essere connesso a eduroam del politecnico oppure alla rete cablata del politecnico.](#)

Lanciare il programma Rhino appena installato.



Nella schermata visualizzata e proposta nell'immagine sotto, inserire una spunta in corrispondenza di "Ho letto e accetto quanto segue" e successivamente cliccare su "Opzioni" in basso a sinistra.

Gestione licenze (7.14.22010.17001, 2022-01-10) ×

Benvenuto in Rhino

 Inserisci l'e-mail per iniziare:

Ho letto e accetto quanto segue:

- 1. [Contratto di licenza di Rhino per utente finale](#)
- 2. [Politica sulla privacy di McNeel](#)

[Opzioni](#)

Dopo aver cliccato su "Opzioni" si ottiene la seguente schermata. Cliccare su "Usa LAN Zoo" come evidenziato in figura.

Benvenuto in Rhino



Inserisci l'e-mail per iniziare:

you@example.com

Ho letto e accetto quanto segue:

1. [Contratto di licenza di Rhino per utente finale](#)
2. [Politica sulla privacy di McNeel](#)

Continua

Opzioni

- Accedi
- Inserisci e-mail
- Inserisci il codice di licenza
- Usa LAN Zoo
- Rimuovi licenza

Nella schermata successiva selezionare “Usa il server Zoo con il seguente nome host o indirizzo IP” e quindi Digitare l’indirizzo 10.50.2.11 come indicato in figura.

Gestione licenze (7.14.22010.17001, 2022-01-10) X

Imposta il server Zoo



Configura le impostazioni di connessione di LAN Zoo:

- Rileva il server dello Zoo automaticamente.
- Usa il server Zoo con il seguente nome host o indirizzo IP:


10.50.2.11

[Opzioni](#)

Indietro

Continua

A questo punto il processo di installazione è concluso, ed apparirà la schermata principale del programma come in figura.



Attenzione: Per l’utilizzo in remoto del software bisognerà procedere alla richiesta di attivazione di una utenza VPN al referente dipartimentale. Una volta installato il software VPN ottenuto a valle della richiesta sarà necessario lasciarlo in esecuzione per l’intero tempo di utilizzo di Rhinoceros.